

广晟资产安全应用平台

应用管理系统操作手册

版本号：0.9

 广东省广晟资产经营有限公司

目录

1 编写目的..... 3

2 操作步骤..... 3

2.1 步骤一: 浏览器设置..... 3

2.2 步骤二: 密码钥匙操作..... 8

2.3 步骤三: 应用管理系统的登录..... 12

2.4 步骤四: 应用管理系统的使用..... 13

1 编写目的

本文档旨在对广晟资产安全应用平台应用管理系统的操作流程进行说明，指导广晟公司用户更加方便，快捷的使用本系统。其中步骤一和步骤二所示的内容仅在首次使用时执行即可，之后的使用均按照步骤三和步骤四所示的操作执行即可。

2 操作步骤

2.1 步骤一:浏览器设置

为了便于您的使用，请设置应用管理系统站点为可信任站点。你也可以通过本系统提供的脚本直接执行这些操作，详情请见本步骤的第三部分，设置方法如下：

- 1、打开 IE 浏览器，如果您使用的是 Vista 操作系统或者 Windows7 操作系统，请以管理员身份打开浏览器，选择择浏览器菜单中的“工具”菜单，将应用管理系统的安全协议站点（https）和普通协议站点（http）两个站点设置为可信任站点。如下图所示。




图 1：如果是 Vista 或 Windows7 系统以管理员身份打开浏览器




图 2: 打开浏览器，选择“工具”，“Internet”选项



图 3: 选择“安全标签页”




图 4: 选中“受信任站点”，并点击“站点”按钮




图 5: 添加 https 的信任站点




图 6: 添加 http 的信任站点




图 7: 添加信任站点后的结果

分别输入站点“https://59.42.158.221 (或 https://10.0.21.17) 地址”和“http:// 59.42.158.221 (或 http://10.0.21.17) 地址”并点击“添加”按钮, 注意如果添加的站点是以“https”开始, 则需要勾选对话框下方的 ☐ 对该区域中的所有站点要求服务器验证 (https:) (S) 选项, 否则不勾选。

2、打开 IE 浏览器选择浏览器菜单中的“工具”菜单，将 IE 浏览器的现实混合内容选项设置为“启用”。



图 8: 点击“自定义级别”按钮



图 9: 将“现实混合内容选项”设置为“启动”。

3、打开 IE 浏览器选择浏览器菜单中的“工具”菜单，将高级选项中的对无效站点证书发出警告取消勾选。你也可以通过“得安客户端设置工具”自动设置，设置完成后重启网页即可进入下一步骤。

3、打开IE浏览器选择浏览器菜单中的“工具”菜单，将高级选项中的对无效站点证书发出警告取消勾选。你也可以通过“**得安客户端设置工具**”自动设置，设置完成后重启网页即可。

图 10: 点击“得安客户端设置工具”执行脚本



图 11: 点击运行执行此脚本后重启浏览器即可

2.2 步骤二:密码钥匙操作

首先您需要确认您是否首次使用本系统,如果是首次使用本系统,请安装“得安智能设备管理工具”,安装过程如下图所示:

- 1、首先,如果您是外网用户请在在浏览器地址栏中输入 IP 地址 <http://59.42.158.221>, 首先,如果您是内网用户请在浏览器地址栏中输入 IP 地址 <http://10.0.21.17>, 点击下一步进入步骤二, 在此页中“得安智能设备管理工具”链接, 可以获得 Datech-CSP-Install.exe 安装包。如下图所示:




图 1: 获得得安智能设备管理工具和系统控件

- 2、双击下载到 Datech_CSP_Install.exe 的安装包安装。如果您用的是 Vista 或者 Windows7 操作系统, 请以管理员身份安装此安装包。




图 2: 安装得安智能设备管理工具



图 3: 如果是 Vista 或 Windows7 系统以管理员身份安装

2、安装得安智能设备管理工具-普通用户版，双击安装包并一直点击“继续”按钮，直至提示安装成功。




图 4: 安装得安智能设备管理工具




图 5: 安装得安智能设备管理工具



图 6: 安装得安智能设备管理工具



图 7: 安装得安智能设备管理工具

3、插入 USB 密码钥匙，打开已经安装的得安智能设备管理工具-普通用户版，修改用户密码。注意此步操作非常重要，将保证您的设备安全，你的 USB 密码钥匙设置了初始化默认密码，请按照你的习惯设置您的密码，以保证您的信息安全，请务必执行此步骤。



图 8: 使用得安智能设备管理工具



图 9: 修改 USB 密码钥匙密码

2.3 步骤三:应用管理系统的登录

1、请首先启动得安智能密码设备管理工具，并插入 USB 智能密码钥匙，启动 IE 浏览器，如果您是外网用户请在地址栏里并输入网址 <http://59.42.158.221/> 或者输入网址 <https://59.42.158.221:1443/sso/> 均可登录系统。如果您是内网用户请在地址栏里并输入网址 <http://10.0.21.17/> 或者输入网址 <https://10.0.21.17:1443/sso/> 均可登录系统。

2、登录时系统可能会提示您选择您所拥有的数字证书，如果提示请选择自己对应的证书，之后填写您的智能密码设备的密码，之后便可以登录应用管理系统。




图 1: 选择你的数字证书




图 2: 填入您的 USB 智能密码钥匙的密码。




图 3: 成功登录后的页面。

2.4 步骤四:应用管理系统的使用

您可以通过应用管理系统直接登录你可以登录的相关应用系统，详细操作请点击“显示详细步骤”提示。

- 1、进入应用管理系统后，点击左侧“资源管理”栏中的“信息录入”选项。
- 2、在处于页面右侧的信息录入页面中，勾选你希望登录的应用系统，点击上面的“信息录入”按钮，。在下方出现需要您填写的应用系统的登录用户名和密码（注：此处是你希望登录的应用系统的用户名和密码，并非智能密码钥匙的密码，请点击确定按钮。




图 1: 录入您的应用系统用户名和密码等信息

- 3、在保存您的用户和密码后，点击你刚才勾选的链接就可以直接登录该应用系统，下次登录时无需重新填写应用系统的用户名和密码，便可以直接登录。



图 2: 直接登录到应用系统中